

There are no translations available.

Aprende todo sobre este gestor de arranque, capaz de arrancar diferentes tipos de sistemas operativos...

1 Introducción

Cuando en un ordenador se dispone de uno o más sistemas operativos, instalados en el disco duro, el usuario debe tener opción a seleccionar, en el momento del arranque, con cuál de ellos quiere iniciar sesión. Y esa es una de las funciones del gestor de arranque, cuyo concepto, estructura y configuración se detallan en el artículo.

En concreto se trabaja sobre el gestor de arranque utilizado por prácticamente todas las distribuciones GNU/Linux, que es **GNU GRUB**. Por ejemplo, la distribución Edubuntu Feisty Fawn 7.04, cuya instalación desde Live CD se describió en el monográfico sobre GNU/Linux.

2 Secuencia de arranque del sistema

La secuencia de arranque del sistema, simplificada en una serie de pasos, es la siguiente:

Paso 1. Cuando el usuario enciende el ordenador (Power o-n) la BIOS¹ realiza un chequeo de los componentes hardware y utiliza la configuración establecida para comprobar determinados aspectos del equipo, como pueden ser la hora del sistema, secuencia de arranque (orden en que serán probados los periféricos disponibles y que permiten el arranque de la máquina, como discos duros, CD-ROM/DVD, memorias USB,...), etc.

Paso 2. A continuación la BIOS carga en memoria el programa que se encuentra almacenado en el primer sector (sector 0, cuyo tamaño es de 512 bytes) del primer dispositivo en la secuencia de arranque. Se pasa el control de la máquina a dicho programa, llamado **gestor de arranque**,

que contiene las instrucciones, en código máquina, que arrancan el ordenador. Este sector se llama

MBR

(Master Boot Record).

Paso 3. Si el gestor de arranque es multiarranque (soporta el arranque de diferentes sistemas operativos) muestra un menú donde el usuario debe seleccionar el sistema operativo a arrancar. Una vez elegida la opción, el gestor transfiere el control al primer sector de la partición del disco duro, donde está el programa cargador de dicho sistema operativo.

Paso 4. El programa cargador del sistema operativo carga el núcleo (kernel), que es ahora el que continua la secuencia hasta quedar listo para el inicio de sesión, por parte del usuario.

Paso 5. El usuario entra en el sistema introduciendo un nombre de usuario válido para dicho sistema y su contraseña correspondiente. Si ambos son correctos se permite la entrada. Si alguno de ellos no es válido, se vuelve a repetir la identificación completa del usuario.

3 Gestor de arranque

Según la secuencia de arranque descrita, nos centramos en el estudio de los pasos 2 y 3, ambos relativos al gestor de arranque. Suponemos, para los ejemplos y las órdenes, que el ordenador arranca desde una unidad de disco duro IDE o SATA.

Todo disco duro tiene un sector 0 llamado **Master Boot Record** (MBR) que es el sector de arranque del disco duro. En él se aloja un programa encargado de pasar el control, en secuencia de arranque, al sector cero de la partición que contiene el sistema operativo seleccionado.

Es decir, toda partición primaria o extendida tiene su sector 0, también llamado sector de arranque de la partición. En este sector se aloja, a su vez, un programa encargado de arrancar el sistema operativo instalado en dicha partición. En ocasiones este programa es una parte o etapa del gestor instalado en el MBR.

Se puede definir el arranque como una aplicación que se carga en memoria al encender el sistema.

Cuando en el disco duro sólo hay instalado un sistema operativo como Windows, el gestor de arranque correspondiente suele ser transparente al usuario y el usuario puede que no se da cuenta de que existe.

Pero si el usuario quiere alojar en su disco duro mas de un sistema operativo, por ejemplo Windows y GNU/Linux, necesitará disponer de un gestor de arranque que permita al usuario elegir, en cada arranque, el sistema operativo que desea.

Existen varios gestores multiarranque, que instalados en el MBR, permiten al usuario seleccionar el sistema operativo saltando al sector cero de la partición (primaria o extendida) que lo aloja y, ejecutando a su vez, el gestor de arranque propio de dicho sistema.

Ejemplos de gestores de multiarranque son los siguientes:

-

GNU GRUB (Grand Unified Bootloader)

-

LILO (LIinux Loader) algo obsoleto y disponible en <http://lilo.go.dyndns.org/> .

-

SYSLINUX (<http://syslinux.zytor.com/>)

-

PXELINUX, derivado de SYSLINUX y utilizado para arranque de GNU/Linux por red y requiere

la existencia de un servidor PXE en la red (<http://syslinux.zytor.com/pxe.php>).

4 Gestor de arranque GNU GRUB

GNU GRUB (<http://www.gnu.org/software/grub>) es un gestor de arranque, creado en 1995, capaz de arrancar diferentes tipos de sistemas operativos libres, así como sistemas operativos privativos, a través del arranque en cadena que luego se explica.

Las principales características de **GNU GRUB** son las siguientes:

-

GRUB es flexible.

Entiende sistemas de archivos como: ext2/etx3 (típicos de GNU/Linux), VFAT y NTFS (típicos de la familia Microsoft Windows), JFS (IBM), XFS (desarrollado por la antigua Silicon Grafics y el primero en disponer de sistema de journaling², también para GNU/Linux),...

Entiende diferentes tipos de núcleos, y por tanto, puede arrancar un sistema operativo cualquiera sin conocer la posición física del núcleo de dicho sistema en el disco duro. Lo único que necesita es conocer el nombre del archivo, el disco y partición donde se encuentra.

-

GNU GRUB dispone de un archivo de configuración (ver punto 12) sobre el que se puede actuar y hacer modificaciones 'en caliente' antes de arrancar un sistema operativo. Esta característica de edición de entradas específicas, antes de ser utilizadas, es muy interesante para hacer pruebas cuando se presentan problemas en el arranque.

-

GNU GRUB tiene 2 modos de trabajo:

-

La carga directa: el sistema operativo (núcleo) se carga directamente sin ningún tipo de intermediarios. Modo utilizado para los sistemas GNU/Linux.

-

La carga encadenada: se utiliza para cargar otros sistemas operativos y significa que el MBR apunta al primer sector de la partición que tiene el sistema operativo y en él están los archivos necesarios para arrancarlo. Es decir, el GRUB carga el cargador de arranque de otro sistema operativo. Modo
utilizado por los sistemas de la familia Microsoft Windows.

-

No tiene límite en el número de núcleos de sistemas operativos arrancables. El menú que presenta al usuario puede tener tantas entradas disponibles como necesite el usuario.

-

GNU GRUB no distingue entre discos IDE (/dev/hda) y SATA/SCSI (/dev/sda). La nomenclatura utilizada para ambos es la misma.

-

Cuenta las **unidades desde cero** sin importarle su tipo. En el punto 8 se explica la nomenclatura utilizada por GNU GRUB.

-

GNU GRUB permite el arranque a través de la red, ya que puede cargar imágenes de arranque de sistemas operativos utilizando el protocolo *TFTP*³.

El manual oficial de GNU GRUB, para consultar y ampliar, está disponible en <http://www.gnu.org/software/grub/manual/>

5 Ejecución de GNU GRUB

En general, un gestor de arranque para la equipos con procesadores x86 o AMD, tiene al menos dos etapas. La primera consiste en un pequeño programa en el MBR, cuya única función es localizar el gestor de arranque de la segunda etapa y cargar la primera parte de éste en memoria.

En concreto, la ejecución de GNU GRUB está dividida en dos etapas. Cada etapa es una fase de ejecución de GNU GRUB.

Etapas 1: la BIOS carga el GRUB en memoria, desde el MBR.

Etapas 2: visualiza el menú de GRUB para seleccionar el sistema operativo a iniciar y carga en memoria el núcleo de dicho sistema. A partir de este momento es el núcleo el que se encarga de continuar la secuencia de arranque.

En esta etapa el GRUB dispone de una interfaz para editar la entrada del sistema operativo y poder realizar modificaciones sobre ella antes de proceder a su carga y ejecución.

En ocasiones, cuando la partición que contiene el núcleo (**/boot**) está mas allá del cilindro 1024 del disco duro o se está utilizando discos en modo LBA

, debe existir una etapa intermedia (etapa 1.5) que sirve de puente entre ambas y que depende del sistema de archivos. Esta etapa 1.5 es un pequeño archivo (~10Kb) y suele estar en **/boot**

.

A partir del punto siguiente, y para todos los detalles concretos de instalación, configuración y utilización de GNU GRUB, se trabaja sobre la distribución Edubuntu.

6 Usuario de administración

Durante el proceso de instalación del Live CD Edubuntu hay un paso en el que se pide al usuario que de su nombre de usuario o login de conexión y una contraseña. Este será el usuario del sistema con el que se podrá conectar y abrir sesiones gráficas. En nuestro caso el usuario se llama '*usuario*'.

Pero, además de este usuario, en el sistema siempre existe un usuario administrador o superusuario, llamado **root**, que tiene privilegios para realizar cualquier tarea en el sistema. Desde dar de alta nuevos usuarios a configurar todos los servicios que ofrece el sistema.

En principio, cualquier usuario no se puede validar en el sistema como root a menos que conozca su contraseña. Pero, para facilitar la tarea al primer usuario creado por defecto, el sistema habilita un mecanismo por el que este usuario genérico puede realizar tareas de root sin serlo. En el argot informático se dice que es un usuario de tipo '*sudo*'.

El sistema, al dar de alta a un usuario '*sudo*', le otorga privilegios de administrador al incluirlo en el grupo de usuarios '*admin*'. Los usuarios de este grupo tienen una línea en el archivo de configuración **/etc/sudoers** donde se indica que pueden hacer TODO.

%admin ALL=(ALL) ALL

El usuario '*usuario*' puede hacer uso de estos privilegios mediante el comando **sudo** . Por ejemplo, para conocer el estado de la red se utiliza, además de la interfaz gráfica, la orden **ifconfig**

que sólo puede ser ejecutada por

root

. En este caso '

usuario

' puede lanzarla anteponiendo la orden

sudo

:

\$ sudo ifconfig

password: (introducir la contraseña como ')

Pero, si '*usuario*' lo que necesita es convertirse de forma permanente en *root*, puede ejecutar la siguiente orden que le transforma en administrador

5

:

\$ sudo su

Password: (introducir la contraseña como ')

#

El gestor de arranque GNU GRUB

Escrit per Elvira Mifsud
divendres, 14 de desembre de 2007 13:17

A partir de este momento todas las órdenes que ejecuta lo hace como *root*, y por tanto podrá hacer cualquier operación.

Lógicamente esto es peligroso si no se sabe muy bien lo que se está haciendo. Así que, es preferible dejar estas opciones para cuando sea estrictamente necesario, es decir, para cuando '*usuario*' no pueda hacer lo que necesita desde el interfaz gráfico, porque no existe la posibilidad o porque no tenga suficientes privilegios.

Por otra parte, hay que poner especial atención a los usuarios que pertenecen al grupo *admin*, ya que pueden adquirir todos los privilegios.

Para recuperar la identidad de '*usuario*' basta con ejecutar la orden:

```
# exit
```

\$ (ya vuelve a ser '*usuario*')

El usuario '*usuario*', como pertenece al grupo *admin*, al adquirir la identidad del administrador *root*

puede cambiar la contraseña de
root

. Para ello:

```
# passwd
```

Enter new UNIX password: *contraseña*

Retype new UNIX password: *contraseña*

passwd: password updated successfully

Ahora ya conocemos la contraseña de root ya que la hemos introducido nosotros.

7 Interfaz gráfica de GRUB

Edubuntu Feisty Fawn no dispone de un front-end gráfico para la gestión del arranque. Pero existen paquetes disponibles y que pueden ser instalados en Edubuntu.

En concreto, un editor gráfico del GRUB es la herramienta **GrubEd**, que se puede obtener desde <http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=228104>, y viene como archivo **tar.gz** que habrá que instalar en el ordenador.

En <http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=GrubEd> existe una guía completa sobre GrubEd.

Existe versión en castellano y se llama **GrubEd_es.tar.gz**. La descargamos y procedemos a su instalación. Para ello abrimos el navegador de archivos (Lugares -> Carpeta personal), localizamos el archivo descargado y hacer doble clic sobre él. Se descomprime y extraemos su contenido en la misma carpeta o en otro directorio.


Ya extraído el contenido ir al directorio **GrubEd** y hacer doble clic sobre el archivo **instalar**.
Seleccionar la opción *Run*
y la herramienta se instala.

Comprobar que existe un icono que funciona como Lanzador de GrubEd que se puede arrastrar y soltar sobre el escritorio para tenerlo siempre disponible desde allí. Si pulsamos dos

El gestor de arranque GNU GRUB

Escrit per Elvira Mifsud
divendres, 14 de desembre de 2007 13:17

veces vemos la interfaz gráfica de GRUB siguiente:



Hay que tener en cuenta que la instalación se ha hecho desde el entorno gráfico por su sencillez, y por lo tanto, el dueño del nuevo directorio creado, así como de todos los archivos incluidos en él, es el usuario 'usuario'. Al pertenecer este usuario al grupo 'admin' no tiene ninguna restricción en la ejecución de GrubEd. Cualquier otro usuario no podría hacerlo ya que la herramienta actúa sobre la configuración del arranque del sistema.


Para acceder a una opción basta con pulsar sobre la selección correspondiente y Aceptar. Estas opciones son:

-

Cambia el SO de arranque: permite seleccionar el sistema operativo por defecto mediante el menú siguiente

El gestor de arranque GNU GRUB

Escrit per Elvira Mifsud
divendres, 14 de desembre de 2007 13:17



El tiempo de espera se puede determinar el tiempo que esperará

habilitar o deshabilitar el tiempo de espera se puede habilitar o deshabilitar el tiempo que esperará el sistema antes de iniciar el sistema operativo. Para ello, se debe ir a la opción 'Edita el tiempo de espera.' y seleccionar 'Aceptar'.

GNU GRUB requiere que el nombre del dispositivo esté entre paréntesis y enumera los discos y las particiones comenzando de 0. Insistimos:

NOTA

La numeración de las particiones en GRUB empieza por cero

Por ejemplo, si el equipo dispone de un solo disco duro, no importa de qué tipo sea IDE, SATA, SCSI⁶ o RAID⁷, GRUB lo identifica como:

(hd0) /dev/hda

Si se hace referencia a la primera partición del primer disco, GRUB la identifica como:

(hd0,0) /dev/hda1

Si se hace referencia a la quinta partición del segundo disco duro, GRUB la identifica como:

(hd1,4) /dev/hdb5

En general, todos los discos duros IDE, SCSI o RAID detectados por la BIOS se numeran para GRUB según el orden de arranque definido en la BIOS.

9 Instalación de GNU GRUB

Durante el proceso de instalación del Live CD de Edubuntu se instala GNU GRUB en el MBR del disco duro. Si el usuario tiene instalado en el equipo otro sistema operativo, el arranque correspondiente desaparece del MBR. Pero esto no quiere decir que ya no pueda acceder a ese sistema operativo.

GNU GRUB detecta todos los núcleos arrancables en las diferentes particiones del disco duro, tanto primarias como extendidas, y en su archivo de configuración los deja disponibles para que el usuario los edite y haga las modificaciones que considere oportunas.

Es posible que, en alguna circunstancia, el usuario necesite volver a instalarlo. Por ejemplo está corrupto o se ha realizado una instalación de Windows después, sobrescribiendo el MBR, etc. Para ello, desde una terminal (Aplicaciones -> Accesorios -> Terminal) escribimos la siguiente orden como administrador (usuario *root*):

```
# grub-install /dev/hda
```

donde **/dev/hda** hace referencia a la localización de la etapa 1 del GRUB. En este caso en el MBR del primer disco duro.


En el próximo arranque del sistema aparecerá el menú de GRUB con los kernels arrancables

El gestor de arranque GNU GRUB

Escrit per Elvira Mifsud
divendres, 14 de desembre de 2007 13:17

desde él.

La figura siguiente muestra la interfaz de menú de GRUB con un sencillo fondo negro.



-
Interfaz del editor de menú de entrada

-
Interfaz de línea de comando

a. Interfaz de menu

La interfaz de menú consiste en un menú de sistemas operativos (núcleos) arrancables que se muestra al inicio. Utilizando las flechas se selecciona la opción y pulsando **-INTRO-** comienza el arranque del sistema operativo.

Además, desde esta interfaz se puede:

-

entrar en la interfaz del editor de menú: pulsar **-e-**

-

entrar en la interfaz de línea de comandos: pulsar **-c-**

-

volver: pulsar **-ESC-**

b. Interfaz del editor de menú

Se accede desde la interfaz de menú pulsando **-e-**.

Desde este editor el usuario puede teclear:

-

b: ejecuta el comando seleccionado y arranca el sistema operativo

-

e: edita el comando seleccionado

El gestor de arranque GNU GRUB

Escrit per Elvira Mifsud
divendres, 14 de desembre de 2007 13:17

-

c: pasa a la interfaz de línea de órdenes

-

o/O: abre una nueva línea despues/antes de la actual

-

d: borra la línea seleccionada

```
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=0b6ca065-20ac-48f4-
initrd /boot/initrd.img-2.6.20-25-generic
quiet
savedefault
```

Use the **↑** and **↓** keys to select which entry is highlighted.
Press **'b'** to boot, **'e'** to edit the selected command in the
boot sequence, **'c'** for a command-line, **'o'** to open a new line
after (**'O'** for before) the selected line, **'d'** to remove the
selected line or escape to go back to the main menu.

ESC: vuelve a la interfaz de menú

La entrada **root (hd0,4)** indica que el sistema operativo seleccionado para su arranque se encuentra en la 5ª partición del primer disco.

La entrada **kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=0b6ca ...** identifica la imagen de arranque y opciones incluidas. La imagen no permite visualizar la línea completa.

La entrada **initrd /boot/initrd.img-2.6.20-25-generic** indica la ubicación del disco RAM inicial que contiene archivos y directorios mínimos necesarios para el proceso de arranque.

En conjunto significa que GRUB mira en /dev/hda5 o /dev/sda5 (según el disco duro sea IDE o SATA/SCSI) para buscar el kernel y la imagen del disco RAM inicial.

c. Interfaz de línea de comandos

Se llega pulsando **-c-** desde la interfaz de menú. Aparece el prompt del GRUB:

```
GNU GRUB version 0.97 (640K lower / 3072K upper memory)

[ Minimal BASH-like line editing is supported.  For
  the first word, TAB lists possible command
  completions.  Anywhere else TAB lists the possible
  completions of a device/filename. ]

grub> █
```

. De ellos los más importantes son:

Comando

El gestor de arranque GNU GRUB

Escrit per Elvira Mifsud
divendres, 14 de desembre de 2007 13:17

Descripción

boot

Arranca el sistema operativo especificado y cargado previamente.

chainloader <nombre_archivo>

Indica pasar el control de arranque del sistema operativo a otro cargador de arranque. Se utiliza el +1 p

displaymem

Muestra la memoria RAM del sistema.

initrd <nombre_archivo>

Disco RAM inicial que, en realidad, es un sistema de archivos temporal que utiliza el núcleo de Linux en

kernel

Indica el archivo imagen a cargar desde GRUB en carga directa.

root

Configura la partición raíz de GNU GRUB para un dispositivo y partición concreta, y monta la partición.

rootnoverify

Fija el dispositivo raíz de GRUB sin montarlo.

savedefault

Establece la entrada que contiene este comando como la entrada por defecto.

11 Archivo de configuración de GRUB

El archivo de configuración para GRUB es **/boot/grub/menu.lst** y en él se pueden incluir, además de los comandos de la interfaz de línea de comando que se han descrito, los siguientes:

Comando

El gestor de arranque GNU GRUB

Escrit per Elvira Mifsud
divendres, 14 de desembre de 2007 13:17

Descripción

default	=0
---------	----

Indica el sistema operativo que se cargará por defecto, y que se corresponderá con la primera sección

password

Contraseña, en texto plano o encriptada, que se pide al usuario para realizar cambios desde la interfaz

timeout n

GRUB tardará	n	segundos
--------------	---	----------

title nombre

Grupo de comandos agrupados bajo un	nombre	. Nombre de la sección
-------------------------------------	--------	------------------------

makeactive

El gestor de arranque GNU GRUB

Escrit per Elvira Mifsud
divendres, 14 de desembre de 2007 13:17

Pone activa la partició associada.

root (hd0,0)

Configura la partició raíz de GRUB para un dispositivo y partició concreta y monta la partició.

Como ejemplo de archivo de configuración se incluye el generado en la instalación de Edubuntu Feisty Fawn 7.04 en un disco duro en el que había previamente instalado Windows Vista. Se dejan las líneas mas significativas.

La edición de este archivo o de cualquier otro, desde Edubuntu, se puede hacer utilizando la aplicación **gedit**, disponible en Aplicaciones -> Accesorios -> Editor de textos.

menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)

grub-install(8), grub-floppy(8),

grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub

and /usr/share/doc/grub-doc/.

default 0

El gestor de arranque GNU GRUB

Escrit per Elvira Mifsud
divendres, 14 de desembre de 2007 13:17

timeout 10

password ['--md5'] passwd

title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic

root (hd0,4)

kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=0b6ca065-20ac-48f4-9cc9-2f797e0c93eb ro quiet

initrd /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic

quiet

savedefault

title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode)

root (hd0,4)

El gestor de arranque GNU GRUB

Escrit per Elvira Mifsud
divendres, 14 de desembre de 2007 13:17

kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=0b6ca065-20ac-48f4-9cc9-2f797e0c93eb ro sin

initrd /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic

title Other operating systems:

o n /dev/sda2

title Windows Vista/Longhorn (loader)

root (hd0,0)

savedefault

makeactive

chainloader +1

Si el usuario edita manualmente este archivo y realiza algún cambio puede forzar la lectura de estos cambios ejecutando la orden, como root, **update-grub** .

12 Arranque de Windows desde GRUB

Cuando arranca el equipo y se carga el GRUB, desde la interfaz de menú, el usuario selecciona el sistema operativo Windows y al pulsar **-INTRO-** comienza la carga de dicho sistema.

Para el usuario que quiera conocer mas a fondo los comandos que realmente GRUB está ejecutando y él mismo actuar sobre ellos, a continuación se detalla el proceso completo.

Hay que tener en cuenta que, para arrancar sistemas operativos privativos, como Windows, GRUB utiliza la carga encadenada que ya se ha explicado.

Por ejemplo, para arrancar, paso a paso, Windows XP o Vista, que suponemos que se encuentra en la primera partición del primer disco duro, desde GNU GRUB se ejecutan los siguientes comandos:

1.

Arrancar el equipo y cuando se visualiza la pantalla del GRUB seleccionar la entrada de Windows (XP o Vista) y pulsar la **-e-**.

2.

Fijar el dispositivo raíz de GRUB en la partición mediante la orden **rootnoverify**

grub> rootnoverify (hd0,0)

1.

Marcar la partición como activa

grub> makeactive

2. Cargar el gestor de arranque

grub> chainloader +1

que indica que se utilice el primer sector de la partición como cargador de arranque.

3.

Ejecutar la orden **boot** para que arranque Windows

grub> boot

13 Acceso no autorizado: protección

Por seguridad el usuario puede impedir o suprimir las operaciones interactivas desde la interfaz de menú e interfaz de línea de comandos de GNU GRUB.

Para ello hay que añadir el comando **password** en el archivo de configuración **/boot/grub/menu.lst** siguiend

o la sintaxis siguiente:

password --md5 PASSWORD

El gestor de arranque GNU GRUB

Escrit per Elvira Mifsud
divendres, 14 de desembre de 2007 13:17

De esta forma GNU GRUB desactiva cualquier control interactivo hasta que se pulse **p** y se introduzca la contraseña correcta.

El parámetro **--md5** indica a GNU GRUB que almacene la contraseña encriptada ya que, por defecto, la almacena en texto plano.

PASSWORD será la cadena dada como contraseña.

Una vez introducida la línea hay que salir del editor y ejecutar como root:

```
#grub
```

```
grub> md5crypt
```

pide la contraseña y la devuelve encriptada. El valor devuelto se copia en el archivo **menu.lst** sustituyendo **PASSWORD**.

Una vez terminada la edición es conveniente ejecutar **update-grub** para activar los cambios realizados.

Cualquier usuario que quiera editar las entradas de GRUB deberá conocer esta contraseña.

Por otra parte, este método también es válido para bloquear el acceso de los usuarios a

determinados sistemas operativos. Para ello habría que eliminar el comando *password* de la sección general del archivo de configuración (fuera de una sección title), que afecta a todas las entradas del GRUB, y colocarlo en la entrada correspondiente al sistema operativo cuyo acceso se quiere limitar.

14 Cambiar la imagen de fondo de GNU GRUB

El usuario comprueba que el menú del GRUB de Edubuntu, instalado en el MBR, es muy sencillo y carece de imagen que lo haga atractivo. Es posible añadir una imagen a dicho menú que quedará superpuesto a ella. Estas imágenes se llaman *splash* y tienen ciertas restricciones.

Elegimos como imagen de fondo la de la distribución LliureX llamada **lliurex-grub.xpm.gz**. Se podría utilizar otra imagen pero habría siempre que ajustar los textos y tener en cuenta que no puede tener mas de 14 colores, 640x480 pixels de resolución, estar en formato .xpm y comprimida en .gz.

La incluimos en el archivo **/boot/grub/menu.lst** utilizando el comando *splashimage* de la forma siguiente:

```
splashimage=(hd0,5)/boot/grub/splash.xpm.gz
```

El resultado como se puede comprobar es bastante mas agradable y es el siguiente:

GNU GRUB version 0.97 (639K lower / 1046784K upper memory)

```
Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic
Ubuntu, kernel 2.6.20-25-generic (recovery mode)
Ubuntu, memtest86+
Other operating systems:
Windows Vista/Longhorn (loader)
Windows Vista/Longhorn (recuperación)
```

15 Recuperar el GRUB

En el caso de que el usuario tuviese instalado GNU/Linux y Windows y, por cualquier motivo tuviese que reinstalar Windows, lógicamente el arranque de Windows sobrescribiría el GRUB.

Use the ▲ and ▼ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for command-line.

El usuario puede volver a instalar GNU GRUB simplemente disponiendo de un Live CD de GNU/Linux, como puede ser el de Edubuntu que se ha instalado. Explicamos el proceso.

The highlighted entry will be booted automatically in 7 seconds

1.

Arrancar el ordenador con el Live CD de Edubuntu

2.

Abrir una terminal: Aplicaciones -> Accesorios -> Terminal

3.

Crear el directorio⁸ (carpeta) **edubuntu** en **/mnt**

4.

Montar la partición del disco donde está instalado Edubuntu en **/mnt/edubuntu**

\$ sudo mount /dev/sda5 /mnt/edubuntu

5. A partir de este paso se puede continuar de dos formas:

- **Cambiando el origen del directorio / raíz**
- Cambiar de directorio (**/mnt/edubuntu**)

\$ cd /mnt/edubuntu

- Cambiar el directorio raíz

\$ sudo chroot /mnt/edubuntu

- Instalar el GRUB en el MBR del primer disco duro

grub-install /dev/hda

- Rearrancar el ordenador y comprobar que el GRUB está instalado en el MBR.
- **Cambiando el origen del directorio / raíz**

Pasar a la interfaz de comandos

\$ sudo grub

grub>

- Si no se recuerda la partición desde GRUB se puede localizar

grub> find /mnt/grub/boot/stage1

(hd0,4)

- Ejecutar los comandos siguientes:

grub> root (hd0,4) nos donde está Edubuntu

grub> setup (hd0) a GRUB en el MBR

grub> quit salir del GRUB

16 Recuperar el arranque de Windows Vista y Windows XP

Si, por cualquier motivo, el GRUB deja de funcionar y el usuario necesita recuperar el arranque de **Windows VISTA** puede hacerlo siguiendo las siguientes instrucciones:

1.

Arrancar el equipo con el DVD de Windows Vista.

2.

Cuando se muestre la selección de idioma, seleccionar español y Aceptar

3.

En la ventana siguiente seleccionar '*Repara el equipo*'

4.

En Opciones de Recuperación del sistema pulsar Siguiente

5.

Seleccionar '*Reparación de inicio*'

Esta opción detecta que el gestor de arranque no ha arrancado Windows Vista correctamente y vuelve a cargar el suyo en el MBR. Una vez finalizada la operación reiniciar el sistema extrayendo el DVD.

En el caso de que se trate de **Windows XP** y se quiera restaurar su arranque, seguir las siguientes instrucciones:

1.

Arrancar el equipo con el CD de Windows XP

2.

Pulsar la tecla 'R' para entrar en la consola de recuperación

3.

Ejecutar la orden: **fixboot**

4.

A continuación ejecutar la orden: fixmbr

5.

Salir de la consola de recuperación y reiniciar el sistema.

17 Conclusiones

A través del artículo se ha intentado dar una visión real acerca de la instalación, recuperación, configuración y funcionamiento del gestor multiarranque GNU GRUB. El usuario ha podido comprobar su potencia y versatilidad y ha comenzado a entrar en contacto con la línea de órdenes desde GNU/Linux.

Nuestro objetivo es no derivar al usuario al trabajo desde terminal, a menos que sea

estrictamente necesario o de interés, según el tema tratado. En el caso de GNU GRUB para llevar a cabo las tareas de recuperación del MBR se hace imprescindible.

Confiamos en que esta situación no llegue a asustar al usuario novel en Linux y le animamos a que continúe leyendo la sección para continuar su aproximación a GNU/Linux.

NOTAS

1 BIOS(Basic Input-Output System, Sistema Básico de Entrada Salida). Programa incorporado en un chip de la placa base que se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración del ordenador. (www.conozcasuhardware.com/diccio/)

2 Journaling: sistema de registro diario de toda aquella información del sistema necesaria para recuperar la situación del sistema previa a una operación no realizada correctamente, por ejemplo.

3 TFTP: **Trivial File Transfer Protocol** (Protocolo de transferencia de archivos trivial). Protocolo de transferencia utilizado para transferir pequeños archivos entre ordenadores en una red. (<http://es.wikipedia.org/wiki/TFTP>)

4 Modo LBA: Logical Block Addressing (Direccionamiento Lógico de Bloques). Es un método de direccionamiento que abstrae los detalles 'físicos' del disco trabajando con direcciones lineales y permite que el GRUB arranque sistemas operativos desde particiones con un límite superior a 1024 cilindros, siempre que la BIOS lo admita.

5 Observar como el prompt del sistema ha cambiado. Para un usuario es '\$' y para root es '#'.

6 SCSI: (Small Computer System Interface) Interfaz para la conexión de dispositivos a un

ordenador, como discos o scanners. Un disco SCSI es más rápido que uno IDE pero mas caro.

7 RAID: (Redundant Array Of Independent/Inexpensive Disks) Método de combinación de varios discos duros para formar una única unidad lógica en la que se almacenan los datos de forma redundante. www.smdata.com/glosario.htm

8 Para crear un directorio pulsar el botón derecho del ratón sobre el directorio 'padre' y seleccionar la opción 'Crear una carpeta', asignarle un nombre y listo.